

Bedingungen für CAD Home-Office

Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung, was unter Berücksichtigung der Lizenzart beachtet werden muss, um das Arbeiten von Zuhause zu ermöglichen:

Solid Edge Lizenzierung

Je nach Art der vorhandenen Lizenzierung, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, diese von Zuhause aus zu nutzen.

1. Floating Lizenz:

- VPN Verbindung:
Besteht eine VPN Verbindung kann die Lizenz weiter wie bisher genutzt werden

Lizenz ausleihen:

- Über die Leihlizenz kann eine Solid Edge Lizenz vom Floatingserver für eine bestimmte Zeit ausgeliehen werden. Diese ausgeliehene Lizenz wird aus dem Pool der Floatinglizenzen für den entsprechenden Rechner in diesem Zeitraum fest vergeben.

Leihlizenz SE2019:

- Hierzu muss das Solid Edge Floatinglizenz-File auf dem jeweiligen Rechner im Solid Edge Preference Verzeichnis liegen. Ansonsten steht die Leihlizenz Option nicht zur Verfügung!

Leihlizenz SE2020:

- Die Leihlizenzierung kann direkt genutzt werden. Es bedarf keiner weiteren Schritte.

2. Node Locked Lizenz:

Rechner wird mitgenommen:

- Wenn der vorhandene Arbeitsrechner im HomeOffice eingesetzt werden soll, bedarf es für Solid Edge keiner weiteren Schritte. Möglicherweise muss der Datenzugriff per VPN ermöglicht werden.

Rechnerwechsel:

- Rechnerwechsel für das HomeOffice. Dieses erfolgt über die Siemens Lizenzseite:
<https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application>

3. Home-Use Lizenz:

Bedingung für die Nutzung von Home-Use Lizenzen:

- Die Möglichkeit der Nutzung einer Home-Use Lizenz gilt nur im Zusammenhang mit einem vorhandenen Solid Edge Wartungsvertrag und einer **Classic** oder **Premium** Floating Lizenz.

Es gilt Folgendes zu beachten bei der Nutzung einer Home-Use Lizenz:

- Home-Use Lizenzen erstellen auf der Draft ein Wasserzeichen. Dieses wird entfernt, sobald die Draft mit einer kommerziellen Lizenz geöffnet wird.
- Die Home-Use Lizenz darf nicht mit der kommerziellen Lizenz gleichzeitig verwendet werden. Bedeutet es darf keine Vervielfältigung der SE Lizenz für den kommerziellen Einsatz erfolgen. Die entsprechende kommerzielle Solid Edge Lizenz im Unternehmen wird für diese Zeit nicht genutzt!

Beschaffung von Home-Use Lizenzen

- Die Home-Use Lizenz muss über die Siemens Lizenzseite erstellt werden:

<https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application>

Bei weiteren Fragen, sprechen Sie unseren Support an:

Support Siemens PLM Software | Markus Tatzel | markus.tatzel@isap.de | 02323/99 22 0